

Handleiding User Management voor (functioneel) beheerders

GeodanMaps

Inhoudsopgave

1. Accounts aanmaken	3
2. Productrollen toevoegen	6
3. Je eigen account beheren	9

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe accounts op het GeodanMaps-platform kunnen worden aangemaakt, hoe (functioneel) beheerders binnen hun organisatie hun gebruikers kunnen beheren en hoe gebruikers zelf hun eigen account kunnen beheren.

1. Accounts aanmaken

In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe een (functioneel) beheerder gebruikers kan uitnodigen om zich te registreren. De gebruikersbeheeromgeving is alleen toegankelijk voor (functioneel) beheerders. Op het moment dat een organisatie wordt aangesloten op ons platform, geeft Geodan in overleg met de klant eenmalig aan minimaal één gebruikersaccount beheerdersrechten. Het gebruikersbeheer ligt vanaf dat moment volledig bij de organisatie. Beheerders kunnen vanaf dat moment andere gebruikersaccounts óók beheerdersrechten geven.


Beheeromgeving	URL
Applicatie gebruikersbeheer voor (functioneel) beheerders	https://auth.services.geodan.nl/auth/admin/gm/console
Accountpagina voor gebruikers	https://auth.services.geodan.nl/auth/realm/s/gm/account

1. Als (functioneel) beheerder stuur je een registratie-URL naar andere gebruikers waarmee zij een account kunnen aanmaken. Dit is dezelfde registratie-URL als je hebt gebruikt om je eigen account aan te maken. Deze registratie-URL vind je op het Dashboard in het Self Service Portal (<https://services.geodan.nl/selfservice>).

Het kan zijn dat in het verleden op jullie verzoek is ingesteld dat nieuwe gebruikers na registratie automatisch geactiveerd worden zonder dat jij als beheerder daar nog iets voor hoeft te doen. Als dat het geval is, kun je de rest van Hoofdstuk 1 overslaan.


2. Na registratie is het account van de nieuwe gebruiker standaard nog niet actief en kan hij/zij het account nog niet gebruiken. Prettig, want daardoor zijn jullie applicaties extra beschermd. Pas als jij als beheerder zeker weet dat deze nieuwe gebruiker toegang mag hebben, activeer jij die gebruiker. Volg daarvoor onderstaande stappen.

3. De gebruiker zal na registratie een melding te zien krijgen om contact op te nemen met de functioneel beheerder om zijn/haar account te activeren. Vanaf dit moment wordt de gebruiker voor jou zichtbaar in de beheeromgeving.
4. Open de beheeromgeving (<https://auth.services.geodan.nl/auth/admin/gm/console>) en klik links op 'Users'. Je ziet nu de gebruikers behorend tot jouw divisie. Ook kun je zoeken op de naam of het e-mailadres van de nieuwe gebruiker in het zoekveld.



The screenshot shows the Geodan User Management console. The header includes the Geodan logo and 'Geodan User management'. The main content area is titled 'Users' and contains a search bar with the text 'geodan' highlighted in a red box. Below the search bar is a table with columns for Username, Email, Last name, First name, and Status. The table contains one user entry: test@geodan.nl, test@geodan.nl, geodan, test, and a status of '-'. There are also buttons for 'Add user' and 'Delete user'.

5. Klik op de username van de gebruiker om deze te openen




The screenshot shows the Geodan User management interface. The header includes the Geodan logo, the text "Geodan User management", a user profile icon for "mig test", and a hamburger menu icon. On the left, there is a sidebar with a search box containing "gm" and two menu items: "Manage" and "Users". The main content area is titled "Users" and contains the text "Users are the users in the current realm. Learn more". Below this is a "User list" tab. The user list features a search bar with "geodan" entered, an "Add user" button, and a "Delete user" button. A table below displays one user entry with the following details:


<input type="checkbox"/>	Username	Email	Last name	First name	Status
<input type="checkbox"/>	test@geodan.nl	test@geodan.nl	geodan	test	—

At the bottom right of the table, there is a pagination control showing "1-1" and navigation arrows.

6. Vervolgens kan in het tabblad 'Role Mapping' de rol 'global/enable-user' worden toegewezen. Klik hiervoor op de knop 'Assign role'. Het laden kan even duren.



Zoek ik het zoekveld van de popup op 'enable-user', vink de checkbox aan naast global/enable-user en klik op 'Assign'




Hiermee wordt het account van de gebruiker geactiveerd. De gebruiker ontvangt een e-mail met de boodschap om zijn/haar e-mailadres te verifiëren. Nadat de gebruiker op de link in de e-mail heeft geklikt, komt hij/zij op een pagina met een knop het e-mailadres te verifiëren. Hierna is het account klaar voor gebruik.

Let op: De rol 'global/enable-user' wordt automatisch weer verwijderd bij het account van de gebruiker en zal dus niet in de lijst met rollen komen te staan. Dit gebeurt vrijwel direct, waardoor het kan lijken alsof de rol nooit is toegevoegd. Voeg de rol **niet** opnieuw toe.

2. Productrollen toevoegen


Elke applicatie die op het GeodanMaps-platform draait, is op verschillende manieren beveiligd. Een van deze beveiligingen is dat de applicatie kijkt of een gebruiker die inlogt wel de juiste rollen heeft. Dat noemen we de productrollen. Deze productrollen bepalen wat een gebruiker wel en niet mag doen binnen een applicatie. Het toekennen van rollen gaat als volgt:

1. In het tabblad 'Role Mappings' klik op 'Assign role'



Let op: Voor sommige producten zijn meerdere omgevingen beschikbaar, bijvoorbeeld 'test', 'acc' of 'prod'. Zorg ervoor dat je de juiste omgeving kiest. De naam van het product is altijd op de volgende manier opgebouwd: gw.<product_naam>.<omgeving>. Je zult bijvoorbeeld zien dat elke nieuwe gebruiker standaard de rol 'user-all' heeft voor het product 'gw.gm.prod'. Dit betekent dat elke gebruiker alle generieke GeodanMaps-diensten op de productieomgeving mag gebruiken. Wil je om wat voor reden dan ook de toegang tot bepaalde diensten van GeodanMaps voor een bepaalde gebruiker blokkeren, dan haal je de 'user-all'-rol weg en voeg je de respectievelijke productrollen toe van de diensten die de gebruiker wél mag gebruiken.


- Klik op 'Filter by realm roles' en selecteer 'Filter by clients'. Gebruik het zoekveld om het juiste product te zoeken, bijvoorbeeld 'gw.gm.prod'. Het laden kan even duren. Vink de rollen aan die je aan de gebruiker wilt toekennen en klik op 'Assign'



- De rollen worden aan de gebruiker toegewezen en verschijnen in de lijst met assigned roles.
- Wil je een rol verwijderen, vink deze dan aan en klik op 'Unassign'. **Let op!** Verwijder niet de onderstaande rollen:

Rol	Beschrijving
default-roles-gm	Systeemrol die automatisch aan elk useraccount wordt toegekend
global/user	Basisrol die automatisch aan een useraccount wordt toegekend als de rol "global/local-user" of "global/federated-user" aan dat account wordt toegekend.
global/local-user	Basisrol die automatisch wordt toegekend als een gebruiker zijn/haar account via zelfregistratie heeft aangemaakt.
global/federated-user	Basisrol die automatisch wordt toegekend als een gebruiker inlogt met een extern useraccount (dwz SSO).
global/divisionAdmin	Basisrol die automatisch wordt toegekend als aan het account een divisiebeheerder-rol wordt toegekend.

5. Met de checkbox 'Hide inherited roles' kun je rollen die niet direct zijn toegevoegd aan de gebruiker verbergen. Deze rollen zijn bijvoorbeeld toegekend aan de gebruiker omdat hij deel uitmaakt van andere producten en groepen.
6. Wil je een andere gebruiker van jouw organisatie óók beheerder maken? Voeg dan de rol `division/<divisie-id>/admin` toe aan die gebruiker. **Let op:** dit is geen productrol, filter daarom op 'realm roles' en niet op 'clients' in de 'Assign role' popup:



Geodan Geodan User management

Assign roles to test@geodan.nl

Filter by realm roles →

<input type="checkbox"/>	Name	Description
<input type="checkbox"/>	division/AAA5544MIGU/admin	division admin role for AAA5544MIGU


3. Je eigen account beheren

Elke gebruiker kan inloggen op een eigen accountpagina waar onder andere inloggegevens aangepast kunnen worden en tweefactorauthenticatie ingesteld kan worden.

- Ga naar <https://auth.services.geodan.nl/auth/realms/gm/account>

NB: (functioneel) beheerders kunnen ook vanuit de gebruikersbeheeromgeving naar hun eigen accountpagina door linksboven op het Geodan-logo te klikken.

Na inloggen zie je onderstaand scherm. De drie tabbladen worden hieronder toegelicht.



Personal Info

Hier kun je je voor- en achternaam aanpassen. Daarnaast kan de taal van de accountpagina aangepast worden.

Account Security

Signing in

Onder *Signing in* kun je je wachtwoord aanpassen via *Set up Password*. Je kunt ook tweefactorauthenticatie instellen via *Set up Authenticator application*. Vervolgens moet je eerst opnieuw inloggen en dan verschijnt onderstaand scherm. Door deze stappen te volgen wordt tweefactorauthenticatie ingesteld.

English v

Mobile Authenticator Setup

1. Install one of the following applications on your mobile:

- FreeOTP
- Google Authenticator

2. Open the application and scan the barcode:



Unable to scan?

3. Enter the one-time code provided by the application and click Submit to finish the setup.

Provide a Device Name to help you manage your OTP devices.

One-time code *

Device Name

Submit

Cancel

Device Activity



Handleiding

User Management voor (functioneel) beheerders

Onder *Device Activity* zie je op welke apparaten je bent ingelogd.

Applications

Onder *Applications* zie je de applicaties waar je bent ingelogd.